

Servizio Telematico Doganale

Software per la Gestione dei File Firmati

Gli utenti autorizzati dall'Agenzia delle Dogane alla presentazione di documenti firmati, potranno prelevare dal sito del Servizio Telematico Doganale il software relativo alle applicazioni "Genera Ambiente" e "Firma e Verifica" ed i corrispondenti manuali d'uso.

✍ Genera Ambiente

L'applicazione "Genera Ambiente" permette di generare la propria coppia di chiavi, pubblica e privata, che dovrà essere utilizzata per calcolare il codice di autenticazione file.

La generazione dell'ambiente ha validità un anno, va quindi ripetuta ogni 12 mesi.

Le chiavi vengono registrate nel dispositivo di firma (floppy protetto da una password prescelta dall'utente) che si raccomanda di conservare e proteggere adeguatamente evitando usi indebiti da parte di terzi.

L'applicazione Genera Ambiente è utilizzabile connettendosi con modem ISDN e PTSN sulla linea privata del Servizio Telematico Doganale (06-50514953), oppure via internet tramite il proprio provider anche in modalità ADSL.

✍ Firma e Verifica

L'applicazione "Firma e Verifica" permette, attraverso la funzione di firma, di calcolare e aggiungere il codice di autenticazione ai file da inviare all'Agenzia delle Dogane, e attraverso la funzione di verifica, di verificare gli esiti dell'elaborazione firmati e restituiti dall'Agenzia stessa.

✍ Accesso al sito del Servizio Telematico Doganale

Per accedere al sito del Servizio Telematico Doganale è possibile utilizzare uno dei seguenti URL:

? <http://www.telematico.dogane.finanze.it/servlet/telematico/stdprova> se si accede dalla linea dedicata del Servizio Telematico Doganale ,

? <https://telematicoprova.agenziadogane.it> se si accede da internet.

✍ **Prelievo del Software**

E' possibile prelevare il software relativo alle applicazioni suddette dal sito del Servizio Telematico Doganale nella sezione "**Software per la Firma**" presente nel menu "**Servizi**"; in tale sezione sono consultabili anche i manuali di utilizzo delle applicazioni per la firma.

✍ **Configurazione minima per PC con Windows 95,98,2000 e NT**

? Processore Pentium 100 MHz o superiore 64 Mbyte di RAM

? Scheda grafica compatibile SVGA(800x600) a 256 colori

Per i documenti in formato PDF è necessario il prodotto Acrobat Reader 4.0.

✍ **Guida all'utilizzo del software**

Le applicazioni 'Genera Ambiente' e 'Firma e Verifica' richiedono la presenza di una **Java Virtual Machine** versione 2.1.3.0 o superiore. Qualora l'utente non abbia già a disposizione tale applicazione, può eseguire il download dallo stesso sito del Servizio Telematico e procedere all'installazione nel seguente modo:

- ? creare una cartella temporanea sul proprio disco, denominata "c:\appoggio";
- ? effettuare il download del file j2re1_3_0-win.zip nella cartella "c:\appoggio" ;
- ? decomprimere il file j2re1_3_0-win.zip utilizzando i programmi disponibili (programmi di decompressione distribuiti gratuitamente su Internet).

Dopo aver effettuato la decompressione dei file, per installare il software, l'utente dovrà eseguire il file "j2re1_3_0-win.exe" contenuto nella cartella "c:\appoggio". Per completare l'installazione è sufficiente confermare le operazioni sulle varie schermate proposte.

Una volta installata la Java Virtual Machine si potrà procedere all'installazione delle applicazioni come descritto di seguito.

Per lo scarico e l'installazione dell'applicazione "**Genera Ambiente**" occorre:

- ? creare una cartella temporanea sul proprio disco, denominata "c:\appoggio";
- ? effettuare il download del file GeneraAmbiente.zip nella cartella "c:\appoggio" ;
- ? decomprimere il file GeneraAmbiente.zip utilizzando i programmi disponibili.

Dopo la decompressione del file, per installare il software, si dovrà eseguire il file "GeneraAmbiente.exe " contenuto nella cartella "c:\appoggio". Per completare l'installazione è sufficiente confermare le operazioni sulle varie schermate proposte.

Per gli utenti che dispongono di sistema operativo Windows NT e Windows 2000, si raccomanda di eseguire l'installazione del software come utente Administrator.

Al termine dell'istallazione viene creata sul desktop l'icona che consente di avviare l'applicazione.

Anche per l'applicazione "**Firma e Verifica**" occorre effettuare i seguenti passi:

- ? creare una cartella temporanea sul proprio disco, denominata "c:\appoggio";
- ? effettuare il download del file FirmaVerica.zip nella cartella "c:\appoggio" ;
- ? decomprimere il file FirmaVerifica.zip utilizzando i programmi disponibili

Dopo avere effettuato la decompressione del file, si potrà eseguire il file "FirmaVerifica.exe " contenuto nella cartella "c:\appoggio". Per completare l'installazione è sufficiente confermare le operazioni sulle varie schermate proposte.

Per gli utenti che dispongono di sistema operativo Windows NT e Windows 2000, si raccomanda di eseguire l'installazione del software come utente Administrator.

Al termine dell'istallazione viene creata sul desktop l'icona che consente di avviare l'applicazione.